## Instalación de impresora en centro de contingencia





Para instalar una impresora Konica Minolta en centros de contingencia lo primero que debemos conocer es la dirección IP que tiene el dispositivo que queremos añadir y el controlador de impresión correspondiente a cada modelo.

Una vez dispongamos de dicha informacion debemos hacer lo siguiente:

1) Vamos al botón de "INICIO → Dispositivos e impresoras"



2) Una vez ahí debemos ir a "Agregar una impresora"

00- 🗟 + Pa	nel de control 🔸 Ha	ardware y sonido 🕨 l	Dispositivos e impres	oras 🕨						- 4g	Buscar Dis
Agregar un dispositi	ivo Agregar una	impresora									<b>-</b> • 0
<ul> <li>Dispositivos (9)</li> </ul>	-										
3QUIPO	Alfredo Garcia movil	ESCANSOPORTE	Ricoh SD Disk Device	USB Multimedia Keyboard	USB Multimedia Keyboard	USB Optical Mouse	W1946	Windows Phone			
<ul> <li>Impresoras y fa</li> </ul>	xes (15)										
BH36	Enviar a OneNote 2010	Enviar a OneNote 2013	Fax	KONICA MINOLTA 20 Printer	KONICA MINOLTA 3320 PS	KONICA MINOLTA 4020 PS	KONICA MINOLTA 4050 Series PCL6	KONICA MINOLTA bizhub C35 PCL6	KONICA MINOLTA C3100P PS	KONICA MINOLTA C3110 PS	KONICA MINOLTA C3850 Series PS
KONICA MINOLTA magicolor 1690MF	KONICA MINOLTA Virtual en 192.168.1.112	PaperPort Image Printer									
24 e	lementos	<u>}</u>							E	5、下管世	■) 17:03 20/05/2015



 Se nos abrirá una ventana como la siguiente donde seleccionamos "Agregar una impresora local"



4) Llegados a este punto vamos a añadir el puerto de red, si fuera necesario, seleccionando "Standart TCP/IP Port" y "Siguiente"

	×
🚱 🖶 Agregar impresora	
Elegir un puerto de impre	esora
Un puerto de impresora es un tip una impresora.	o de conexión que permite que el equipo intercambie información con
Usar un puerto existente:	LPT1: (Puerto de impresora) v
Orear un <u>n</u> uevo puerto:	
Tipo de puerto:	Local Det
(	Local Port Standard TCP/IP Port
	Toshiba Bluetooth Monitor
	Siguiente Cancelar



5) En el apartado de "Nombre de host o dirección IP" añadimos la dirección IP de la impresora.

🚱 🖶 Agregar impresora	
Escriba un nombre de hos	t o dirección IP de impresora
Tip <u>o</u> de dispositivo:	Dispositivo TCP/IP v
<u>N</u> ombre de host o dirección IP:	192.168.1.17
Nom <u>b</u> re de puerto:	192.168.1.17
🔲 <u>C</u> onsultar la impresora y selecc	ionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar
	Siguiente Cancelar

Nos mostrara una ventana como la siguiente:

🕞 🖶 Agregar impresora	×
Detectando puerto TCP/IP	
Detectando el puerto TCP/IP Windows pasará automáticamente a la página siguiente una vez terminada la detección.	
Siquiente	27



6) En este momento debemos seleccionar el controlador de impresión correspondiente a cada modelo, marcando "Usar disco"

🚱 🖶 Agregar impresora	
Instalar el controlador de im Elija la impresora en la lista. Para instalar el controlador	presora Haga clic en Windows Update para ver más modelos. desde un CD de instalación, haga clic en Usar disco.
Fabricante         Brother         Canon         Epson         Fuji Xerox         Controlador firmado digitalmen         Por qué es importante la firma de	Impresoras Brother DCP-116C Brother DCP-117C Brother DCP-128C Brother DCP-129C Usar disco e un controlador
	Siguiente Cancelar

7) Marcamos en "Examinar" para poder buscar la carpeta donde hemos descomprimido los archivos del controlador.

Instalar de	sde disco
~	Inserte el disco de instalación del fabricante y compruebe que está seleccionada la unidad correcta a continuación.
	Copiar archivos del fabricante de:

8) Y buscamos la carpeta donde tenemos el controlador (en este ejemplo Bizhub C224E) y seleccionamos el archivo correspondiente.



Buscar are	thivo			x
Bus <u>c</u> ar en:	BHC554ePCL6Winx64_5130CA 🗣	G 🤌 📂 🛄 🗸		
Nombre	*	Fecha de modifica	Tipo	Tama
KOAYT.	<u>_</u>	11/06/2014 4:37	Información sobre	
•	III			۴
Nombre:	KOAYTJ		- <u>A</u>	orin
<u>Tipo:</u>	Información sobre la instalación (*.inf)		- Can	celar

Nos mostrara la siguiente ventana, donde se habrá añadido la ruta del controlador de modo automático.

Instal	ar de	sde disco
J.		Inserte el disco de instalación del fabricante y compruebe que está seleccionada la unidad correcta a continuación. Cancelar
		<u>C</u> opiar archivos del fabricante de:
	<	C:\Users\Alfredo Garcia\Desktop\BHC554ePCL6\  Examinar

9) Y en la siguiente ventana no muestra los modelos disponibles con el controlador de impresión seleccionado, marcamos el modelo adecuado y pulsamos "Siguiente"

Q	×
🕞 🖶 Agregar impresora	
Instalar el controlador de impresora	
Elija la impresora en la lista. Haga clic en Windows Update para ver más modelos.	
Para instalar el controlador desde un CD de instalación, haga clic en Usar disco.	
Impression	
KONICA MINOLTA C364SeriesPCL	
Controlador firmada diritalmente Windows Update Usar di	50
Por qué es importante la firma de un controlador	
Siguiente	Cancelar



10) En la siguiente ventana pondremos el nombre del modelo de la impresora que se está instalando, y pulsamos "Siguiente"

🚱 🖶 Agregar impresora
Escriba un nombre de impresora
impresora:
Esta impresora se instalará con el controlador KONICA MINOLTA C364SeriesPCL.
Siguiente Cancelar

A continuación veremos la siguiente ventana donde se instala la impresora.

🧼 🖶 Agree	gar impresora
	Instalando la impresora
	Siguiențe Cancelar



11) Marcamos la opción por defecto de "No compartir esta impresora" y "Siguiente"

) 🖶 Agregar impresora	
Compartir impresora	a
Si desea compartir esta imp sugerido o escribir uno nue red.	presora, debe proporcionar un nombre de recurso compartido. Puede usar el evo. El nombre de recurso compartido será visible para otros usuarios de la
No compartir esta impre	sora
Compartir <u>e</u> sta impresor Recurso compartido:	ra para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla
 Ubicación:	
Co <u>m</u> entario:	
	Siguiente Cancelar

12) Pondremos la impresora como predeterminada, en caso de haber mas de un equipo debemos elegir cual será el predeterminado. Y a continuación pulsamos "Finalizar"

🕞 🖶 Agregar impresora
KONICA MINOLTA C224ESeriesPCL se agregó correctamente
Establecer como impresora predeterminada         Puede elegir una impresora predeterminada para casa, la oficina y otros lugares a los que vaya. Configurar varias impresoras predeterminadas
Imprima una página de prueba para comprobar si la impresora funciona correctamente o para ver información acerca de la solución de problemas con la impresora. Imprimir una página de prueba
Finalizar Cancelar



13) Una vez tengamos instalada la impresora solo nos quedara configurar la autenticación del controlador de impresión. Iremos a la ventana de "Dispositivos e impresoras" y con el botón derecho del ratón sacaremos el menú contextual y seleccionamos "Propiedades de impresora"



14) Dentro de propiedades debemos ir a "Configurar" y seleccionamos el modelo de equipo. (En el ejemplo Bizhub C224E)

🖶 Propie	edades de K	ONICA MINO	LTA C224ESer	iesPCL					×
General	Compartir	Puertos Opc	iones avanzada	s Administra	ción del color	Segurida	Configurar	onfiguració	
C	224/C224e	12		BHDD	Opcions dispo Model Versió de fur Origen del pa Unitat d'orget Unitat d'acat Unitat de fora Post Inserter	ositiu nció aper en del paper(LC adar adar de plegat e 	T) en Z	C224/C Versió6/ Sense s Sense s Sense s Sense s Sense s	224e ▲ 77/8/9 elec elec elec elec elec •
	or <u>m</u> ació de sa	afata de paper	<b>D</b>						
S	jafata	Mida	Direcció	Tipus de	paper				î
	Safata 1	A4	LEF	Paper nor	mal				E
	Safata 2	A4	LU LEF	Paper nor	mal				
	Safata 3	A4		Paper nor	mal				
	Safata 4	A4		Paper nor	mal				-
	Ajust safata	de paper	Defin.nom	pap.per <u>l</u> 'usuar	i				
A	dquirir inform.	del dis <u>p</u> ositiu	Erase de xi	fratge		<u>E</u> ines de progr Connexió a v	amari veb		<b>_</b>
	<u>A</u> dquirir con	figuració							lnici
					A	ceptar (	Cancelar	Apli <u>c</u> ar	Ayuda



15) También debemos activar la opción de "Autenticació" con la opción de ACT (MFP).

Propiedades de KONIC	CA MINOLTA C224ESeriesPCL		×
General Compartir Puert	tos Opciones avanzadas Administra	ración del color Segurida Configurar Donfiguració	
C224/C224e		Opcions dispositiu         Equip de cosit del llom       Sensi         Disc dur       Insta         Només impressió segura       Desi         1200 ppp op. renderització       Sensi         Registre individual       Desi         Autenticació       ACT         Usuari públic       Pem         Seguiment de volum (E.K.C.)       Desi         Confing.       ACT (MFP)	se selec A act. act. se selec activat et activat
Safata Mid	da Direcció Tipus de	e paper	*
Safata 1 A4 Safata 2 A4 Safata 3 A4 Safata 4 A4	LEF Paper no LEF Paper no LEF Paper no LEF Paper no LEF Paper no LEF Paper no	ormal ormal ormal ormal	E
Ajust safata de par	per Defin.nom pap.per l'usua	ari	
Adquirir inform. del dis	ispositiu	<u>E</u> ines de programari Connexió a web	
		Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar	Ayuda

16) Una vez tengamos activadas estas opciones debemos ir a la pestaña "General" y pulsamos el botón de "Preferencias"

eneral Omparti	r Puertos	Opciones avanz	adas	Administración del color	Seguridad	Configurar	Configuració	
<del>Z</del>	KONICA N	/INOLTA C224ES	Geries	PCL				
U <u>b</u> icación:								
C <u>o</u> mentario:								
<u>M</u> odelo:	KONICA M	IINOLTA C364Se	riesPC	1				
Color: Sí	2		P	apel disponible:				
Doble cara: S Grapa: No Velocidad: 22	í ! ppm			40 41 42 43				
Resolución n	náxima: 120	00 ppp		44	-			
		<u>P</u> referencia	5	Imprimir página de p	r <u>u</u> eba			



17) En la pestaña de "Básic" pulsamos en "Autent./Seguim de volum..."

Preferencias de impresión de KONICA MINOLTA C224ESeriesPCL				
👷 My Tal Bàsic Disseny Finalitzar Mode po	ortada Segell/Composició Qualitat Altres	8		
A4 (210x297 mm)	Config. preferi <u>d</u> a 🧏 Valors pr.	✓ Afegir Editar		
A4 (210x297 mm)	Orientació original         Image: State         Image: State         Mida de l'original         A4         Image: Mida paper         Igual que la mida original         Igual que la mida original         Image: Oper State         Image: Oper State	Mètode de sortida		
	Paper normal 👻			
		Valor pred.		
	Aceptar	ncelar Apli <u>c</u> ar Ayuda		

18) Y en la proxima ventana ponemos el usuario y la contraseña que tenemos asignadas para la impresión. Una vez tengamos puesto dicha informacion pulsamos en "Verificar", nos mostrara una ventana con la verificacion realizada.

Autenticació/Seguiment de volum (E.K.C	C.)
Autenticació Usuari <u>póblic</u> Usuari destinatari Nom d'usuar <u>i</u> Docent Contr <u>a</u> senya ••••	Seguiment de volum (E.K.C.) Nom del departament Contrasenya
Habilita func.registr.indiv.p.funcions i	verificar Impr. assenya].
A	cceptar Cancel·lar Ajuda



19) Solo nos quedaría el último paso que sería activar el "ID&Imprimir"

Preferencias de impresión de KONICA MINOLTA C224ESeriesPCL				
🕵 My Tab Bàsic Disseny Finalitzar Mode p	ortada Segell/Composició Qualitat Altres			
A4 (210x297 mm)	Config. preferi <u>d</u> a <b>ﷺ</b> Valors pr. ▼ <u>A</u> fegir <u>E</u> ditar			
x1	Orientació original       Mètode de soțtida         Impressió       Impressió         Mida de l'original       Impressió         A4       Impressió         Mida paper       Impressió segura         Igual que la mida original       Guardar en quadre usuari         Zoom [25400%]       Guardar en usu. i impr.         Manual       100 ≤ %			
	Safata paper Auto			
	<u>T</u> ipus de paper Paper normal			
Vista impressora Info. impressora	Valor pred.			
	Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar Ayuda			

20) Solo nos queda "Aplicar" y "Aceptar" y ya tendríamos la instalación finalizada.