



KONICA MINOLTA

PROCEDIMENT D'INSTAL·LACIÓ DE LES IMPRESSORES AMB LINKAT



ÍNDEX

▀ PROCEDIMENT PER INSTAL·LACIÓ DE LES IMPRESSORES AMB LINKAT

1 Instal·lació de impressores al PC client

- 1.1 Instal·lació des de panell de control
- 1.2 Instal·lació a través de CUPS

Nota: Aquest manual descriu la instal·lació de la impressora al PC Client, no es descriu la configuració de la impressora.


1 Instal·lació de impressores al PC client

1.1 Instal·lació des de panell de control


1.1.1 Iniciar sessió usuari




1.1.2 Seleccionar "Impresión" a "Sistema/Hardware"



Seleccionar "Afegir"




1.1.3 Per poder instal·lar les impressores necessitem credencials de root




1.1.4 Seleccionar tipus de dispositiu a connectar, seleccionar impressora de xarxa, i segons si imprimim directament a la impressora o a través d'un servidor Windows seleccionar:

LDAP/LPR Host o Printer (continuar aquest punt)
Windows Printer via SAMBA (seguir al punt 1.1.9)





IP de la impresora

1.1.5 En el primer cas posar l'adreça IP de la impressora i prémer "Provar" per comprovar la comunicació amb la impressora (si esta connectada), si no fem aquesta prova tenim que posar el nom de cua, pot ser "PASSTHRU".




Prémer "Endavant"

1.1.6 Tenim que buscar el ppd dels equips a instal·lar, ja que no estan en el SO.




Buscar ppd




premer “Endavant”

1.1.7 Segons el model MFP a instal·lar configurar els opcionals instal·lats:




Prémer “Endavant”


1.1.8 Posar “Nom Impressora” o deixar per defecte i “Aplicar”




1.1.8 Per acabar tenim que posar les credencials de root.



Podem fer un test d'impressió per provar la màquina.



1.1.9 Instal·lació de la impressora des de un "Servidor de Impressió Windows" Windows Printer via SAMBA




Accés recurs compartit

Credencials accés al recurs




1.1.10 Seleccionar “Proporcionar arxIU ppd” I buscar en el directori a on tinguem els ppd




Prémer “Endavant”

1.1.11 Configurar opcionals instal·lats a la màquina




1.1.12 Canviar “Nom de la impressora” o deixar per defecte





Prémer “Aplicar”

1.1.13 Fer un test d'impressió per provar la màquina




1.2 Instal·lació a través de CUPS

1.2.1 Iniciar sessió d'usuari i des de navegador web accedir a CUPS




http://localhost:631/admin

1.2.2 Seleccionar "Afegir Impressora", demana credencials del CUPS




1.2.3 Seleccionar tipus d'impressora a instal·lar



Com en els casos anteriors seleccionar **LDP/LPR Host o Printer, Windows Printer via SAMBA.**


Selecciona opció i prémer “continuar”

1.2.4 Si seleccionem LDP/LPR Host o Printer, posar IP de la màquina i cua



lpd://192.168.1.64/PASSTHRU per exemple i prémer “continuar”


1.2.5 Nom de la impressora (posar el nom sense espais en blanc)



Sense espais en blanc


Prémer “continuar”

1.2.6 Seleccionar “Provide PPD” i buscar la ruta a on este el ppd.




Prémer “Afegir Impressora”



1.2.7-Configurar opcionals instal·lats a la màquina



1.2.8 S'ha instal·lat la impressora



1.2.9 Test de Impressió, seleccionar “Manteniment” i “Test de Impressió”



Instal·lació finalitzada

